

Návod připojení k EDUROAM

Střední škola André Citroena Boskovice

Tento návod popisuje ruční připojení k síti EDUROAM bez použití automatického instalátoru (CAT). Postup je určen pro situace, kdy nemáte přístup k internetu pro stažení konfiguračního profilu.

Co budete potřebovat

- Soubor certifikátu: **skolaac-ca.crt** (pro Android a Windows)
<http://radius.skolaac.cz/skolaac-ca.crt>
- Soubor profilu: **eduroam-OS_X-....mobileconfig** (pro Apple iOS/macOS)
[OS_X-Stredni_skola_Andre_Citroena_Boskovice.mobileconfig](http://radius.skolaac.cz/OS_X-Stredni_skola_Andre_Citroena_Boskovice.mobileconfig)
- Přihlašovací údaje ve formátu: **login@skolaac.cz** + vaše heslo

Android (verze 10 a novější)

Krok 1 – Instalace certifikátu

1. Zkopírujte soubor **skolaac-ca.crt** do telefonu (USB nebo e-mail)
2. Otevřete **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Šifrování a přihlašovací údaje** → **Instalovat certifikát** → **Certifikát CA**
3. Vyberte soubor **skolaac-ca.crt** a potvrďte instalaci

Krok 2 – Připojení k EDUROAM

4. Otevřete **Nastavení** → **WiFi** a vyberte síť **eduroam**
5. Vyplňte nastavení:
 - EAP metoda: **PEAP**
 - Fáze 2 ověřování: **MSCHAPv2**
 - CA certifikát: **skolaac.cz CA**
 - Doména: **skolaac.cz**
 - Identita: **login@skolaac.cz**
 - Anonymní identita: **anonymous@skolaac.cz**
 - Heslo: **vaše heslo**
6. Potvrďte tlačítkem **Připojit**

Windows 10 / 11

Krok 1 – Instalace certifikátu

7. Zkopírujte soubor **skolaac-ca.crt** do počítače
8. Dvakrát klikněte na soubor → **Instalovat certifikát**
9. Vyberte **Místní počítač** → **Další**
10. Vyberte **Umístit všechny certifikáty do následujícího úložiště** → **Procházet** → **Důvěryhodné kořenové certifikační autority**
11. Dokončit a potvrdit bezpečnostní upozornění

Krok 2 – Připojení k EDUROAM

12. Klikněte na ikonu WiFi v systémové liště → vyberte **eduroam**
13. Zadejte přihlašovací jméno ve formátu **login@skolaac.cz** a heslo
14. Pokud se zobrazí výzva k ověření certifikátu, zkontrolujte že vydavatel je **skolaac.cz CA** a potvrďte

Apple iOS / macOS

Pro Apple zařízení použijte konfigurační profil **.mobileconfig** který nainstaluje vše automaticky.

15. Zkopírujte soubor **eduroam-OS_X-....mobileconfig** do zařízení (AirDrop, USB nebo e-mail)
16. Otevřete **Nastavení** → **Obecné** → **VPN a správa zařízení**
17. Klepněte na stažený profil a vyberte **Instalovat**
18. Zadejte přihlašovací údaje: **login@skolaac.cz** a heslo

Poznámky

- Přihlašovací jméno je vždy ve formátu **login@skolaac.cz** (ne samotný login)
- Pokud se připojení nezdaří, smažte síť EDUROAM a začněte znovu od Kroku 1
- Automatický instalátor (doporučeno): **<https://cat.eduroam.org>**
- Kontakt správce: **dvorak@skolaac.cz**